

# مقرر الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية

المحاضرة الثانية

#

## مقدمة :

إن تقنية الاستشعار عن بعد تتضمن مرحلتين أساسيتين هما مرحلة جمع البيانات و هي عملية تكوين الصور الرقمية و مرحلة تحليل البيانات و تشمل المعالجة و التصنيف . تقتضي مرحلة جمع البيانات وجود مصدر للطاقة ، و كما ذكرنا من قبل فإن مصدر الطاقة الأساس المستخدم في هذه التقنية هو الشمس التي ترسل الطاقة الكهرومغناطيسية في اتجاه الأرض في شكل أشعة . ثم تنتشر هذه الأشعة عبر الغلاف الجوي حتى تصل إلى الأرض ، و تسمى حينئذ الأشعة الواردة (incident radiation) ثم تتفاعل هذه الأشعة مع الهدف على الأرض فمنها ما يمتصه الهدف فيتحول إلى طاقة أخرى و هي في الغالب تكون طاقة حرارية و تسمى الأشعة الممتصة (absorbed radiation) ، و ينتج منها طاقة تنبعث من الجسم تسمى الأشعة المنبعثة (emitted radiation) و منها ما يخترق الهدف و يسمى الطاقة النافذة (transmitted radiation) ، و منها ما ينعكس من الهدف بزاوية انعكاس مساوية لزاوية السقوط و تسمى (reflected radiation) و هي التي تصل إلى جهاز الاستشعار بعد مرورها بالغلاف الجوي فيحولها إلى أعداد رقمية (digital numbers, DN) تكون الصورة الرقمية ، و إذا كان انعكاس الأشعة منشثاً تسمى الأشعة المبعثرة (scattered radiation) ، و تشير الحقائق الفيزيائية إلى أن كلا من الأشعة الممتصة و المنقولة و المنعكسة تتغير شدتها حسب طول الموجة و حسب خصائص الهدف الذي تسقط عليه الطاقة الواردة .

إن هذه الأشعة المنعكسة من الهدف تمر من خلال طبقات الغلاف الجوي حتى تصل إلى جهاز الاستشعار المحمول جواً على الطائرة أو فضاء على القمر الاصطناعي . ثم يقوم جهاز الاستشعار بدوره بتقوية الأشعة (amplification) المنعكسة و التي غالباً ما تصل إليه في حالة ضعيفة خاصة مع بعد المسافة بين الهدف و الجهاز . ثم يقوم بتحسس هذه الأشعة بعد تقويتها و يحولها إلى تيار كهربائي تتناسب شدته مع شدة الأشعة الواصلة و أخيراً يسجل هذا التيار الكهربائي تسجيلاً عددياً . و عليه فإن الأشعة المنعكسة من الهدف تكون قد تحولت بواسطة جهاز الاستشعار إلى مجموعة من الأعداد الرقمية (digital numbers, DN) تتناسب قيمها مع شدة الأشعة . و بما أن الأشعة المنعكسة تختلف شدتها حسب الهدف الذي انعكست منه كما ذكرنا آنفاً فإن الأرقام التي يتم تسجيلها بواسطة الجهاز تعبر عن شدة الأشعة المنعكسة و بالتالي عن الهدف الذي انعكست منه .


## أجهزة الاستشعار

هنالك نوعان أساسيان من الأجهزة التي تستشعر الأشعة الكهرومغناطيسية و تقوم بتسجيلها : أولها آلات التصوير الضوئي الفوتوغرافي التي تسجل الأشعة المنعكسة من الهدف على فيلم بعد مرورها من خلال عدسة التصوير . هذه الأجهزة تستطيع فقط أن تسجل حزمة الطيف المرئي و القريب من المرئي (الأشعة تحت الحمراء) . و هنالك أجهزة التصوير الرقمية أو الإلكترونية التي تتميز بحساسيتها الطيفية العريضة و التي تحوّل الأشعة التي تصلها إلى إشارات كهربائية ثم إلى أعداد رقمية تسجل على شريط ممغنت و تسمى الصورة الرقمية و التي يمكن أيضاً أن تحول إلى صورة مرئية . إن النوع الأخير من أجهزة الاستشعار هو الذي ينتج لنا الصور الرقمية التي نحن بصدد دراستها و لذلك سنتحدث عنه بتفصيل أكثر . هنالك العديد من أنواع أجهزة الاستشعار الإلكتروني أو التصوير الرقمي نقدم فيما يلي نبذة قصيرة عن نوعين من أكثرها استعمالاً .

### ١- نظام الماسح متعدد الأطياف ذو المرآة الدوارة

يتكون هذا النظام من ست وحدات استشعار ، تستطيع كل منها أن تتحسس عدداً من الحزم الطيفية ، و مرآة دوارة تدور حول محور لها يصنع زاوية نصف قائمة مع الهدف ، و عندما تدور هذه المرآة تمسح سطح الأرض في اتجاه متعامد مع اتجاه حركة الحامل (طائرة أو قمر صناعي) ، فتستقبل المرآة الأشعة المنعكسة من سطح الأرض و تعكسها بدورها إلى وحدات الاستشعار الست .


إن مثل هذه النظم هي التي تستخدم على الأقمار الصناعية الأمريكية المعروفة باسم لاندسات (Landsat) و من هذه النظم جهاز الماسح متعدد الأطياف (MSS, Scanner Spectral Multi) و هو الذي يكون فيه عدد الحزم الطيفية التي يتحسسها كل جهاز استشعار أربعة حزم ، و جهاز ماسح الخرائط الموضوعي (TM, Mapper Thematic) و هو الذي يكون عدد الحزم المستشعرة بواسطة كل جهاز استشعار سبعة حزم . إن هذه التقنية سهلة الاستيعاب و مباشرة في أسلوب عملها و حملها للبيانات و لكن من سلبياتها أن المرآة الدوارة تتحرك باستمرار أثناء جمع البيانات مما يجعلها عرضة للتلف و العطب كما تؤثر الحركة نفسها على هندسة الصورة الناتجة .



نمط مسح الأرض بنظام الماسح متعدد الأطياف

## ٢- نظام الماسح لتمشيطي Push Broom Scanner

و من نظم الاستشعار الإلكتروني ما يقوم بمسح سطح الأرض بطريقة التمشيط (broom push) و يستعمل أجهزة التقاط و تحسس خاصة تسمى أجهزة التخزين المقترنة الشحن (devices coupled charge CCD) ، فهذه النظم تعمل من حيث المبدأ مثل آلة التصوير الضوئية العادية ، لكن يستبدل فيها الفيلم الحساس بصف من أجهزة الاستشعار الصغيرة جدا و المرصوصة على خط مستقيم ، و يبلغ عددها أحيانا ستة آلاف متحسس مرصوصة في خط لا يزيد طوله على عشرة سنتيمترات . إن هذه المتحسسات الصغيرة تقوم مقام الحبيبات الكيميائية الموجودة في الفيلم بتحسس الأشعة الكهرومغناطيسية و تحويلها إلى تيار كهربائي ثم يتم تسجيلها رقميا كما في نظام المرآة الدوارة . و كل خط من خطوط الصورة الرقمية يتكون بقياس الإشعاع الذي يصل إلى المستشعرات الخطية من الهدف عن طريق العدسة . و يسمى مثل هذا الجهاز ماسح المصفوفة الخطية متعددة الأطياف (Linear Array Multi Spectral Scanner) ، ذلك لأن أي من هذه الخطوط من المستشعرات يمكن أن تتحسس شريحة طيفية معينة ، و ذلك يعني أننا نحصل على عدد من الصور الرقمية بقدر عدد الحزم الطيفية التي يتم تحسسها . و من الواضح أن هذا النظام يختلف من سابقه من حيث أنه لا يحمل أي جزء متحرك كمرآة المسح الدوارة . يستخدم مثل هذا النظام في القمر الصناعي الفرنسي سبوت (SPOT) ، و يحتاج تصنيعة إلى تقنية متطورة و معقدة .




نمط مسح الأرض بنظام الماسح التمشيطي Structure of digital image

## بنية الصورة الرقمية

تتكون الصورة الرقمية من عدد من المربعات الصغيرة المترابطة إلى جانب بعضها البعض مشكلة مصفوفة مكونة من أعمدة ( c ) و صفوف ( r ) و كل مربع من هذه المربعات يمثل ما يعرف بعنصر أو وحدة الصورة (pixel) هذه الوحدات الصغيرة المرصوصة بهذا النمط تمثل مكانياً مساحات أرضية صغيرة لأهداف على سطح الأرض ، يطلق عليها خلايا أو عناصر أو وحدات أرضية (ground pixels) . و بالتالي فإن الصورة الرقمية

تتكون من عدد  $r$  من الصفوف العرضية بدءاً من يسار الصورة إلى يمينها ، و عدد من الأعمدة  $c$  بدءاً من أعلى الصورة إلى أسفلها . و بناءً على هذا الترتيب تكون نقطة الأصل لنظام الإحداثيات في الصورة الرقمية هي وحدة (عنصر) الصورة التي تقع في أقصى يسار الصورة و في الصف الأعلى و تكون إحداثياتها  $(1,1)$  و إحداثيات الوحدة  $x$  في الشكل التالي هي  $(2,3)$  أو وحدة الصورة الثانية في الصف الثالث .



بنية الصورة الرقمية

و بما أن الصورة الرقمية لحزمة طيفية واحدة يمكن أن تحتوي على آلاف الصفوف و آلاف الأعمدة فإن عدد وحدات الصورة يمكن أن يصل إلى الملايين . كل مربع صغير من المصفوفة التي تشكل الصورة الرقمية يحتوي على معلومة مهمة تشكل البعد الثالث للصورة الرقمية ، هذه المعلومة هي العدد الرقمي (DN, number digital) الذي يمثل كمية الأشعة التي استقبلها جهاز التحسس من خلية الهدف الأرضي المقابل . و إذا كان جهاز الاستشعار يستخدم مستشعرات لحزم طيف متعددة فإن كل وحدة صورة  $(c,r)$  تحمل عدداً من الأعداد الرقمية (DNs) يساوي عدد الحزم الطيفية (b) و يمكن أن نعبر عن ذلك رياضياً بالمعادلة التالية :

$$DN = E (b, r, c)$$

حيث  $E$  هي الدالة التي تعبر عن العدد الرقمي لوحدة الصورة ذات الإحداثيات  $r$  و  $c$  في الحزمة  $b$  .

### الأعداد الرقمية (DN) Digital Numbers

يمثل العدد الرقمي في الصورة الرقمية شدة الأشعة المنعكسة من الهدف الأرضي . و عادة ما تبدأ هذه الأعداد الرقمية بالرقم 0 الذي يمثل عدم وصول أشعة إلى جهاز الاستشعار و بالتالي لونا أسوداً في الصورة إذا حولت إلى صورة مرئية ، و تدرج الأعداد بعد ذلك بزيادة الأشعة الواصلة للمتحمس ، فكلما زادت شدة الأشعة الواصلة للجهاز كلما زاد العدد الرقمي و أصبحت وحدة الصورة أو عنصر الصورة أكثر نضارة حتى نصل إلى العدد الرقمي 255 ( في الصور ذات التمييز الراديو متري ٨ بيت) الذي يمثل وحدة صورة بيضاء .

### الدقة التمييزية المكانية Spatial Resolution

إن العدد الرقمي الذي يسجله جهاز التحسس نتيجة استقباله للأشعة المنعكسة من عنصر أو خلية أرضية هو محصلة كامل الأشعة التي انعكست من ذلك العنصر الأرضي ، و المساحة الأرضية التي تمثل هذا العنصر الأرضي و التي تظهر في الصورة الرقمية كوحدة صغيرة (pixel) يطلق عليها الوضوح المكاني للصورة ، و كلما كانت مساحة العنصر الأرضي الذي تمثله وحدة الصورة صغيراً فإن ذلك يشير إلى زيادة الوضوح المكاني للصورة . ذلك يعني أن الصورة الرقمية التي وضوحها المكاني ٧٩ (وهو ضلع العنصر الأرضي الذي مساحته ٧٩ x ٧٩ م) كما هو بالنسبة للمستشعر الماسح متعدد الطيف MSS تعتبر أقل وضوحاً من الصورة التي وضوحها المكاني ٣٠ م (مساحة أرضية ٣٠ x ٣٠ م) كما هو بالنسبة لصورة الماسح الموضوعي TM و كلاهما أقل وضوحاً من صورة اللاقط الضوئي على القمر الفرنسي سبوت spot التي وضوحها المكاني ١٠ x ١٠ م كما ظهرت مستشعرات على أقمار صناعية تغطي وضوح مكاني أعلى من ٢ x ٢ م كما هو الحال بالنسبة للقمر الصناعي إيكونوس IKONOS . و القمر الصناعي (الطائر السريع) Quick Bird .



صورة من القمر الصناعي الطائر السريع Quick Bird للملعب الأولمبي بأثينا (الدقة التمييزية المكانية للصورة 0.6 متر).



صورة القمر الصناعي سبوت SPOT لمدينة بغداد (الدقة التمييزية المكانية 10 متر).

### الدقة التمييزية الطيفية Spectral Resolution

تعتبر الدقة التمييزية الطيفية عن مدى أطوال الموجات في الطيف الكهرومغناطيسي (عرض الحزمة الطيفية) الذي يمكن أن يسجله المستشعر ، فإذا كان المدى كبير أو الحزمة عريضة فيقال عليه التمييز الطيفي الخشن (coarse spectral resolution) و مثال ذلك مستشعر القمر الفرنسي سبوت الذي يسجل حزمة الطيف أبيض و أسود (بانكروماتيك) فيما بين الموجات ذات الطول من  $0.51 - 0.73 \mu\text{m}$  ، أي في المدى الواسع  $0.22 \mu\text{m}$  أما إذا كانت الحزمة التي يمكن تحسسها ضيقة فيوصف التمييز بأنه تمييز طيفي ناعم (fine) و مثال ذلك مستشعر قمر لاندسات الأمريكي TM الذي يستشعر الحزمة رقم 3 من الموجة ذات الطول  $0.63 \mu\text{m}$  إلى الموجة ذات الطول  $0.69 \mu\text{m}$  أي في المدى الطيفي الضيق  $0.06 \mu\text{m}$  .

ان العديد من نظم الاستشعار عن بعد تسجل الطاقة في مجالات متعددة من أطوال الموجات باستخدام درجات وضوح طيفية مختلفة ، وهذه النظم يطلق عليها اسم المستشعرات متعددة الوضوح الطيفي "multi-spectral sensors". أما المستشعرات المتقدمة فيطلق عليها اسم المستشعرات عالية الوضوح الطيفي "hyperspectral sensors" حيث أنها تستطيع تحسس مئات من النطاقات الطيفية الضيقة أو الدقيقة في الضوء المرئي و الأشعة تحت الحمراء القريبة و المتوسطة .ومن ثم فإن درجة وضوحها الطيفية العالية تسهل من التمييز بين الأهداف المختلفة اعتمادا علي الاستجابة الطيفية لكل هدف في كل نطاق طيفي ضيق .

### الدقة التمييزية الإشعاعية Radiometric Resolution

تعني الدقة التمييزية الإشعاعية عدد ملفات البيانات الرقمية في كل حزمة طيفية ، و يشار إليها بعدد البت (number of bits) التي تقسم إليها الطاقة الكهرومغناطيسية المسجلة بواسطة جهاز التحسس. تعد الدقة التمييزية الإشعاعية (أو الدقة الراديومترية) مقياسا لحساسية المستشعر لكشف الاختلافات التي تحدث في قوة الإشارة الكهرومغناطيسية أثناء تسجيلها للأشعة المنعكسة من سطح الأرض ، و كمثال لذلك فإن في بيانات البت ٨ (8-bit data) تتراوح قيم بيانات الملف من ٠ إلى ٢٥٥ لكل وحدة صورة ، و في بيانات البت ٧ (7-bit data) فإن قيم بيانات الملف لكل وحدة صورة تندرج من ٠ إلى ١٢٧ . و كلما زادت قيم بيانات ملف الصورة كلما كانت أكثر وضوحا . و يوضح الجدول التالي بيانات البت ٦ و ٧ و ٨ و مدى الأعداد الرقمية لكل منها .

#### قيم بيانات الملفات الرقمية

مقياس البت (bit scale)	مدى الأعداد الرقمية (DN)	عدد قيم شدة الأشعة
6 ( $2^6$ )	0 - 63	64
7 ( $2^7$ )	0 - 127	128
8 ( $2^8$ )	0 - 255	256



مفهوم الدقة التمييزية الإشعاعية للمرئيات الفضائية

### الدقة التمييزية الزمانية Temporal Resolution

و هذا الدقة مؤشر لعدد المرات التي يستطيع المستشعر تصوير ذات المنطقة في فترة زمنية محددة . على سبيل المثال فإن المستشعر الذي يحمله القمر الصناعي الأمريكي لاندسات يستطيع أن يصور منطقة معينة على سطح الأرض كل ١٦ يوم ، في حين أن القمر الصناعي الفرنسي سبوت يزور نفس المنطقة كل ٣ يوم . و هذا المؤشر له أهميته في عمليات دراسة مراقبة التغير الذي يحدث على سطح الأرض . و عليه كلما قلت الفترة الزمنية التي تفصل بين كل زيارة يقوم بها القمر الصناعي لمنطقة معينة على سطح الأرض و الزيارة التي تليها كلما زاد عدد المرات التي يصور فيها المستشعر المحمول على هذا القمر خلال الفترة الزمنية المحددة ، و تكون بالتالي دقته التمييزية الزمانية أعلى من ذلك الذي يزور المنطقة نفسها عدد مرات أقل في نفس الفترة الزمنية المحددة .


### الاستشعار من على الأرض و من الجو و من الفضاء

لكي يمكن للمستشعر أن يجمع و يسجل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة من الهدف أو السطح المطلوب فيجب أن يكون موضوعا في منصة platform لا تلامس هذا الهدف أو هذا السطح . وتتعدد المنصات المستخدمة في الاستشعار عن بعد بحيث يمكن أن تكون موضوعة على الأرض أو في الجو أي داخل الغلاف الجوي (طائرة أو بالون) أو في الفضاء أي خارج الغلاف الجوي (قمر صناعي أو مكوك الفضاء) .

تستخدم المستشعرات الأرضية ground-based sensors في تسجيل معلومات تفصيلية عن السطح بالمقارنة بالمستشعرات الجوية أو الفضائية . وفي بعض الأحيان فإن هذا يستخدم بغرض التعرف التفصيلي علي خصائص الأهداف التي تم تحسسها بمستشعرات أخرى حتى نستطيع أن نفهم و نحلل جيدا معلومات المرينات . أما المستشعرات الجوية فغالبا ما تكون موضوعة في طائرات ذات أجنحة متزنة مع أن طائرات الهليكوبتر تستخدم أحيانا . ويتم استخدام الطائرات في تجميع و تسجيل معلومات تفصيلية . عادة فإن الاستشعار عن بعد من الفضاء يتم باستخدام المستشعرات المحمولة على الأقمار الصناعية وأيضا في مكوك الفضاء وتتعدد أنواع الأقمار الصناعية بصفة عامة لتشمل /أقمار الملاحة ، أقمار الاتصالات ، أقمار دراسة الأرض وهي المجموعة التي تشمل أقمار الاستشعار عن بعد . وبسبب مدارها حول الأرض فإن الأقمار الصناعية تتيح لنا تغطية متكررة للأرض وبصورة مستمرة .

### خصائص الأقمار الصناعية

لكل قمر صناعي مدار orbit يناسب الهدف من المستشعر الذي يحمله القمر الصناعي ، وتختلف المدارات طبقا للارتفاع altitude (ارتفاع المدار عن سطح الأرض) و التوجيه orientation و الدوران rotation بالنسبة للأرض . فالأقمار الصناعية الموضوعة علي ارتفاعات عالية جدا بحيث أنها ترى نفس المنطقة من الأرض في كل الاوقات يكون لها ما يسمى بالمدارات الثابتة مع الأرض geostationary orbits . وهذه الأقمار الثابتة مع الأرض تكون علي ارتفاعات تقريبا ٣٦٠٠٠ كيلومتر و تدور بنفس سرعة الأرض بحيث أنها تكون كما لو كانت " ثابتة " بالنسبة لسطح الأرض . ومن ثم فإن هذه المدارات تسمح للأقمار الصناعية بتجميع معلومات مستمرة عن منطقة محددة من الأرض ، وتعد أقمار الاتصالات و أقمار المناخ من نوعية الأقمار الصناعية التي لها مدارات ثابتة.




المدارات الثابتة للأقمار الصناعية


توجد عدة منصات للاستشعار عن بعد مصممة لتدور في مدار(غالبا من الشمال الي الجنوب) بحيث أنها ومع دوران الأرض تتيح تغطية معظم سطح الأرض في فترة زمنية معينة . وهذه المدارات تسمى بالمدارات شبه القطبية near-polar orbits وجاء هذا المصطلح بسبب ان المدار يميل علي الخط الواصل بين القطبين الشمالي و الجنوبي للأرض . كما ان كثير من هذه المدارات تكون ايضا متزامنة مع الشمس sun-synchronous بحيث انها تغطي كل منطقة من العالم في وقت محلي ثابت constant local time وهو ما يطلق عليه اسم الوقت الشمسي المحلي . ففي اي دائرة عرض latitude فإن موقع الشمس في السماء عندما يمر القمر الصناعي فوقه سيكون واحدا في نفس الفصل المناخي . وهذا يضمن ظروف اضاءة متناسقة عند الحصول علي المرينات في فصل مناخي محدد علي سنوات متتالية . وهذا الأمر هام جدا لمتابعة التغيرات change detection بين مرينات متعاقبة زمنيا وأيضا لدمج (عمل موزاييك) لعدة مرينات معا حيث أنهم في هذه الحالة لن يحتاجوا لتصحيح ظروف اضاءة مختلفة .

ان معظم الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد اليوم تكون من ذات المدارات شبه القطبية ، اي ان القمر يسير باتجاه القطب الشمالي في احد اوجه الأرض ثم يسير باتجاه القطب الجنوبي في النصف من مداره ، وهذا ما يسمى بالمسار الصاعد ascending pass و المسار الهابط descending pass . فإذا كان المدار متزامنا مع الشمس ايضا فعادة ما يكون المسار الصاعد في الجانب ذو الظل من الأرض بينما يكون المسار الهابط في الجانب المضئ (المواجه للشمس) من الأرض . ومن ثم فإن المستشعرات التي تقوم بتحسس و تسجيل الطاقة الشمسية الانعكاسية فستسجل الطاقة في المسار الهابط فقط . اما المستشعرات الموجبة التي لها مصدر اضاءة

خاص بها او المستشعرات السالبة التي تسجل الاشعاع المنبعث (الحراري) فيمكنها ايضا التحسس في المسار الصاعد.




المسار الصاعد و المسار الهابط للأقمار الصناعية للأقمار الصناعية



المدارات شبه القطبية للأقمار الصناعية

كلما يدور القمر الصناعي حول الأرض فإن المستشعر " يري " جزءا من سطح الأرض ، وهذه المنطقة هي ما يطلق عليه اسم "صف التحسس swath". وتختلف صفوف التحسس التي يمكن استشعارها من مستشعر الي اخر بحيث يتراوح عرضها ما بين عشرات و مئات من الكيلومترات. وبالطبع فإن حركة دوران الأرض حول نفسها (من الغرب الي الشرق) فإن صف التحسس سيتحرك ناحية الغرب ، مما يجعل القمر الصناعي يمر فوق صف تحسس اخر عند تتابع المسارات . ومن ثم فإن مدار القمر الصناعي و حركة الأرض معا يتيحان التغطية الكاملة لتحسس و استشعار لسطح الأرض من بعد .




صفوف تحسس الأقمار الصناعية

تتكمّل دورة كاملة من المدارات orbital cycle عندما يعود القمر الصناعي للمرور مرة ثانية فوق نفس النقطة علي سطح الأرض (تسمى نقطة الندير nadir point). وتختلف الفترة الزمنية لدورة المدارات من قمر صناعي الي اخر، ويطلق علي هذه الدورة اسم "فترة اعادة الزيارة revisit period". أما في حالة استخدام مستشعرات متحركة steerable sensors فإن المستشعر يستطيع رؤية بقعة أرضية خارج نقطة الندير off-nadir و قبل و بعد مسارات المدار ، مما يجعل فترة اعادة الزيارة أقل زمنيا من زمن دورة المدارات . وتعد فترة اعادة الزيارة هامة للغاية في عديد من تطبيقات الاستشعار عن بعد خاصة عند الحاجة لمربعات متتالية ، ومنها علي سبيل



المثال مراقبة انتشار تسرب بقعة من الزيت أو مراقبة اثار الفيضانات . وفي حالة المدارات شبه القطبية near-polar orbits فإن المناطق مرتفعة دوائر العرض high latitude سيتم تحسسها بتكرار أكبر من المناطق الاستوائية نتيجة التداخل بين المسارات المتجاورة للقمر الصناعي حيث أن المسارات يتكون متقاربة عند القطبين .



دورة مدارات الأقمار الصناعية

## أقمار و مستشعرات الأرض

### ١- أقمار لاندسات:

أطلقت ناسا أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد مصمم ومخصص لدراسة و مراقبة سطح الأرض في عام ١٩٧٢ وهو القمر الصناعي لاندسات Landsat-1 (كان اسمها الأولي هو قمر تقنية موارد الأرض Earth Resources Technology Satellite أو اختصارا ERTS-1). وتم تصميم لاندسات كقمر تجريبي لدراسة امكانية تجميع بيانات متعددة النطاقات لسطح الأرض من خلال الأقمار الصناعية . ومنذ ذلك الحين فقد تمكن هذا البرنامج الناجح في تجميع كم هائل من البيانات حول العالم باستخدام عدة أقمار صناعية . وفي عام ١٩٨٣ انتقلت مسؤولية ادارة برنامج لاندسات من ناسا الي الهيئة الامريكية للطقس و المحيطات NOAA ، وفي عام ١٩٨٥ تحول البرنامج الي برنامج تجاري يسمح بتقديم البيانات للمستخدمين المدنيين . وكل أقمار لاندسات موضوعة في مدارات شبه قطبية متزامنة مع الشمس near-polar sun-synchronous orbits وكانت الأقمار الثلاثة الاولي علي ارتفاع ٩٠٠ كيلومتر بينما باقي الأقمار التالية علي ارتفاع ٧٠٠ كيلومتر مما يسمح بفترة اعادة زيارة تبلغ ١٦ يوم .

توجد عدة مستشعرات علي متن أقمار لاندسات وتشمل نظم كاميرات تسمي BRV و نظم ماسحات متعددة الأطياف MSS و الماسح الموضوعي Thematic Mapper أو TM ، وكل مستشعر يجمع بيانات علي مسار يبلغ عرضه ١٨٥ كيلومتر ، أي أن عرض المرئية الواحدة يبلغ ١٨٥ x ١٨٥ كيلومتر . ويقوم الماسح متعدد الأطياف بتحسس الأهداف في أربعة نطاقات طيفية ولكل منهم درجة وضوح مكانية تقريبا ---- ودرجة وضوح راديومترية ٦ بت (أي ٦٤ رقم) . وبدءا من عام ١٩٩٢ تم إيقاف العامل بالماسح المتعدد MSS وإحلاله بالماسح الموضوعي TM بدءا من القمر لاندسات ٤ . وقد زاد عدد المتحسسات لكل نطاق فأصبح ١٦ متحسسا (بدلا من ٦ متحسسات فقط في مستشعرات MSS) وباستخدام المرآة المتأرجحة فقد أصبح هناك ١٦ خط تحسس يمكن تجميعهم بالتبادل للنطاقات غير الحرارية (٤ خطوط للنطاق الحراري) . وتحسن الوضوح الهندسي و الراديو متري للبيانات تبلغ درجة الوضوح المكانية للماسح الموضوعي ٣٠ متر ( ١٢٠ متر لنطاق الأشعة تحت الحمراء الحرارية) ، وتبلغ درجة الوضوح الراديو مترية لكل النطاقات ٨ بت (أي ٢٥٦ رقم) وتستخدم بيانات كلا المستشعرين MSS و TM في عدد كبير من تطبيقات الاستشعار عن بعد والتي تشمل ادارة الموارد و الخرائط و مراقبة البيئة و اكتشاف التغيرات.

## نطاقات المستشعر MSS في أقمار لاندسات

طول الموجة (مايكرومتر)	القناة	
	لاندسات ٤ ، ٥	لاندسات ١ ، ٢ ، ٣
٠.٥ - ٠.٦ (أخضر)	MSS 1	MSS 4
٠.٦ - ٠.٧ (أحمر)	MSS 2	MSS 5
٠.٧ - ٠.٨ (تحت الحمراء القريبة)	MSS 3	MSS 6
٠.٨ - ١.١ (تحت الحمراء القريبة)	MSS 4	MSS 7

## نطاقات المستشعر TM في أقمار لاندسات

الاستخدام	طول الموجة (مايكرومتر)	القناة
التمييز بين التربة و النباتات، رسم خطوط الشواطئ، تحديد الأهداف العمرانية	٠.٤٥ - ٠.٥٢ أزرق	TM 1
خرائط النبات الأخضر (قمة الانعكاس)، تحديد الأهداف العمرانية	٠.٥٢ - ٠.٦٠ أخضر	TM 2
التمييز بين النباتات و غير النباتات حتي وان كانت خضراء اللون، تحديد الأهداف العمرانية	٠.٦٣ - ٠.٦٩ أحمر	TM 3
تحديد أنواع و صحة و محتوى النباتات، رطوبة التربة	٠.٧٦ - ٠.٩٠ تحت حمراء قريبة	TM 4
رطوبة التربة و رطوبة النبات، التمييز بين المناطق المغطاة بالسحب و المغطاة بالثلوج	١.٥٥ - ١.٧٥ تحت حمراء قصيرة	TM 5
رطوبة التربة و عمل الخرائط الحرارية	١٠.٤ - ١٢.٥ تحت حمراء حرارية	TM 6
التمييز بين أنواع الصخور و المعادن، محتوى الرطوبة في التربة	٢.٠٨ - ٢.٣٥ تحت حمراء قصيرة	TM 7

يعد لاندسات ٨- أحدث أقمار سلسلة لاندسات وتم اطلاقه في ١١ فبراير ٢٠١٣ ، وهو يمسح الأرض كاملة كل ١٦ يوم، كما تم اضافة مستشعرات جديدة في لاندسات ٨- منهم مستشعر مصور الأرض الفعال Operational Land Imager اختصارا (OLI) . و مستشعر الاشعة تحت الحمراء الحرارية Thermal Infrared Sensor اختصارا (TIRS) :

## نطاقات المستشعرات الجديدة في قمر لاندسات ٨-

النطاق	طول الموجة (مايكرومتر)	الدقة المكانية (متر)
Band 1 ضباب الشواطئ	٠.٤٣ - ٠.٤٥	٣٠
Band 2 الأزرق	٠.٤٥ - ٠.٥١	٣٠
Band 3 الأخضر	٠.٥٣ - ٠.٥٩	٣٠
Band 4 الأحمر	٠.٦٤ - ٠.٦٧	٣٠
Band 5 تحت الحمراء القريبة	٠.٨٥ - ٠.٨٨	٣٠
Band 6 تحت الحمراء القصيرة ١	١.٥٧ - ١.٦٥	٣٠
Band 7 تحت الحمراء القصيرة ٢	٢.١١ - ٢.٢٩	٣٠
Band 8 البانكروماتي	٠.٥٠ - ٠.٦٨	١٥
Band 9 السحاب الرقيق	١.٣٦ - ١.٣٨	٣٠
Band 10 تحت الحمراء الحرارية ١	١١.٦٠ - ١١.١٩	١٠٠ ثم يعاد معالجتها لتصبح ٣٠
Band 11 تحت الحمراء الحرارية ٢	١٢.٥١ - ١١.٥٠	١٠٠ ثم يعاد معالجتها لتصبح ٣٠

## ٢- أقمار سبوت:

تعد سلسلة أقمار سبوت SPOT (اختصار الاسم الفرنسي Systeme Pour l'Observation del la Terre) من نظم الأقمار الصناعية المخصصة للاستشعار عن بعد والمصممة والمطلقة بواسطة المركز الوطني لنظم الأرض بفرنسا وبدعم من كلا من السويد و بلجيكا . تم اطلاق سبوت - ١ في عام ١٩٨٦ مع احلاله باستمرار بقمر اخر كل ٣ الى ٤ سنوات . وجميع الأقمار في مدارات شبه - قطبية ومتزامنة مع الشمس علي ارتفاع ٨٣٠ كيلومتر من سطح الأرض ، مما يسمح بفترة اعادة الزيارة كل ٢٦ يوم .

لأقمار سبوت نظامين من نوع النظام المرئي عالي الدقة High Resolution Visible (أو اختصارا HRV) للحصول على المرئيات ، وكلا منهما قادر علي التحسس بطريقة القناة الأحادية (البانكروماتية) و طريقة متعددة النطاقات في ثلاثة قنوات . وكل مستشعر مع-المسار يتكون من ٤ مصفوفات خطية من المحددات : صف من ٦٠٠٠ عنصر للنطاق البانكروماتي تستطيع تحسس درجة وضوح مكانية ١٠ متر ، صف من ٣٠٠٠ عنصر لكل نطاق من النطاقات المتعددة تستطيع تحسس درجة وضوح مكانية ٢٠ متر . ويبلغ عرض المسار ٦٠ كيلومتر.

## نطاقات المستشعر HRV في أقمار سبوت

النطاق/الطريقة	طول الموجة (مايكرومتر)
الطريقة البانكروماتية PLA	٠.٥١ - ٠.٧٣ (أزرق-أخضر-أحمر)
الطريقة متعددة النطاقات MLA	
Band 1	٠.٥٠ - ٠.٥٩ (أخضر)
Band 2	٠.٦١ - ٠.٦٨ (أحمر)
Band 3	٠.٧٩ - ٠.٨٩ (تحت الحمراء القريبة)

تتميز مرئيات سبوت بدرجة الوضوح المكانية الدقيقة ، واستخدام النطاقات الثلاثة في الحصول علي المرئيات زائفة الألوان false-color images . كما تستخدم المرئية البانكروماتية في زيادة وضوح sharpness المرئية الملونة . وتستخدم مرئيات سبوت في التطبيقات التي تحتاج لوضوح تفصيلي مثل خرائط النمو العمراني ، وأيضا لتطبيقات التي تحتاج مراقبة متكررة (مثل التطبيقات الزراعية) . كما أن مرئيات سبوت الاستريوسكوبية تلعب دورا هاما في تطبيقات الخرائط الطبوغرافية وعمل نماذج ارتفاعات رقمية Digital Elevation Model اختصار (DEM) .

حديثاً تم اطلاق القمر سيوت ٧- في ٣٠ يونيه ٢٠١٤ ليبعد ١٨٠ درجة في نفس المدار مع القمر سيوت ٦- (الذي تم اطلاقه في ٢٠١٢) ليغطيان معا منطقة تبلغ ستة ملايين كيلومتر مربعاً في اليوم بحيث تكون فترة إعادة الزيارة الي يوم واحد. وتبلغ قدرة الوضوح المكانية لكلاهما ٥.١ متر للنطاق البانكروماتي (مناسبة لإنتاج الخرائط بمقياس رسم ١:٢٥٠٠٠٠) و ٦ أمتار للنطاقات الأربعة المتعددة ( الأزرق و الأخضر و الأحمر وتحت الحمراء القريبة ) ، و يبلغ عرض المسار ٦٠ كيلومتر عند الندير .

#### أقمار و مستشعرات الطقس

تعد أقمار مراقبة الطقس واحدة من أوليات الأقمار الصناعية المدنية في الاستشعار عن بعد حيث تم اطلاق أول قمر للطقس (TIROS-1) في عام ١٩٦٠ بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية . وفي خلال الخمس سنوات التالية تم اطلاق عدد من هذه الأقمار في مدارات شبه قطبية near- polar orbits تقدم تغطية عالمية كاملة لنماذج الطقس . وقدمت وكالة الفضاء الأمريكية (المعروفة اختصاراً باسم ناسا NASA) في عام ١٩٦٦ أول مرئية تغطي نصف الكرة الأرضية تبين توزيع السحب كل نصف ساعة . والآن توجد عدة دول تدير نظم أقمار صناعية لمراقبة و متابعة الظروف المناخية حول العالم . وبصفة عامة فإن هذه الأقمار تستخدم مستشعرات لها دقة وضوح مكانية قليلة أو خشنة (بالمقارنة بأقمار رصد الأرض) وتقدم تغطية مكانية كبيرة . أما درجة وضوحها الزمنية/المؤقتة فتكون عالية حتى يمكنها تقديم أرصاد متكررة لسطح الأرض والرطوبة و غطاء السحب مما يسمح بمراقبة شبة مستمرة للظروف المناخية العالمية ومن ثم امكانية التنبؤ.

#### أقمار NOAA - AVHRR

تتبنى وكالة الفضاء الأمريكية عدة نظم أخرى من الأقمار الصناعية المخصصة للتطبيقات المناخية تسمح بالحصول علي تغطية كاملة للأرض وفي فترات مستمرة لا تتجاوز ٦ ساعات لأي بقعة في العالم . والمستشعر الرئيسي الموجود في هذه الأقمار يسمى الراديو متر المتقدم عالي الدقة جداً Advanced Very High Resolution Radiometer أو اختصاراً AVHRR . ويستشعر هذا المستشعر الاشعاع في النطاق المرئي و الاشعة تحت الحمراء القريبة و المتوسطة و الحرارية من خلال مسار يبلغ عرضه ٣٠٠٠ كيلومتر كما في الجدول التالي :

خصائص مرئيات أقمار الطقس NOAA AVHRR

النطاق	طول الموجة (مايكرومتر)	الوضوح المكاني (كم)	الاستخدام
١	٠.٥٨ - ٠.٦٨	١.١	السحب، الغيوم، الثلوج
٢	١.١ - ٠.٧٢٥	١.١	المياه، النباتات، المسح الزراعي
٣	٣.٩٣ - ٣.٥٥	١.١	حرارة سطح البحر، البراكين، حرائق الغابات
٤	١١.٣ - ١٠.٣	١.١	حرارة سطح البحر، رطوبة التربة
٥	١٢.٥ - ١١.٥	١.١	حرارة سطح البحر، رطوبة التربة

ومع أن بيانات AVHRR مستخدمة علي نطاق واسع في نظم التنبؤ و التحليل للطقس ، إلا أنها أيضاً مناسبة لتطبيقات أخرى تشمل درجات حرارة سطح البحر ومراقبة النبات الطبيعي وظروف نمو المحاصيل . فعملية انشاء موزاييك mosaic من مرئيات هذا القمر الصناعي لتغطي مساحات كبيرة من الأرض تسمح بعمل خرائط و اجراء التحليل صغير المقياس للغطاء النباتي .

## المراجع :

- Dawod, Gomaa M., 2015, Fundamentals and applications of remote sensing (in Arabic), Cairo, Egypt.
- Campbele, J. B., "Introduction to Remote Sensing," Guilford Press, New York, USA, 2002.
- Gibson, P. and C. H. Power, "Introductory Remote Sensing – Digital Image Processing and Applications," Routledge, London, UK, 2000.